



## Ansluta med Remote Desktop från Windows till Ubuntu 14.04

*Arbetsuppgift 1: Ladda ner xrdp och installera på ditt Ubuntu-system.*

Steg 1: Starta och logga på ditt Ubuntu-system.

Steg 2: Öppna Terminalfönstret, skriv in följande kommando: **sudo apt-get install xrdp**, klicka på Enter. Ange ditt **root**-lösenord, klicka därefter på Enter. Klicka på ett J, därefter på Enter, för att installera.

*Arbetsuppgift 2: Ladda ner xfce4 och installera på ditt Ubuntu-system.*

Gnome har inte längre stöd för xrdp, därför får vi ladda ner och installera xfce4 och knyta detta till xrdp.

Steg 1: I ditt Terminalfönster, skriv in följande kommando: **sudo apt-get install xfce4**, klicka därefter på Enter. Klicka på ett J, därefter på Enter, för att installera.

*Arbetsuppgift 3: Knyt xfce4 till till xrdp.*

Steg 1: I ditt Terminalfönster, skriv in följande kommando: **echo xfce4-session >~/ .xsession**, klicka därefter på Enter.

*Arbetsuppgift 4: Se till att XRDP alltid använder sig av xfce4.*

Steg 1: I ditt Terminalfönster, skriv in följande kommando: **sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh**, klicka därefter på Enter.

Steg 2: Lägg till följande rader i slutet av filen:

```
. /etc/X11/Xsession  
. /usr/bin/startxfce4
```

Klicka därefter på ctrl+o för att spara dina tillägg, klicka därefter på Enter för att spara, klicka på ctrl+x för att avsluta nano.

*Arbetsuppgift 5: Starta om tjänsten och anslut från Windows.*

Steg 1: I ditt Terminalfönster, skriv in följande kommando: **sudo service xrdp restart**, klicka därefter på Enter.



Steg 2: Från din Windowsklient, starta Remote Desktop, ange IP-adress till ditt Ubuntu-system, klicka på Connect.